

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОГРАММЫ

**(секции металлопродукции, лесопродукции, сельхозпродукции,  
перспективных товаров)**

Для обеспечения участия трейдера в торгах через сеть Интернет участнику биржевой торговли необходимо скачать и установить программу подачи заявок и торговую программу. Установка любой программы (*далее – Программа*) по выбранной секции осуществляется одинаково:

1. **Скачать** инструкцию по работе с **Программой** и ее инсталляционный пакет для выбранной торговой секции Биржи в разделе сайта [Программное обеспечение](#).
2. **Установить** на локальном компьютере пользователя, имеющем выход в сеть Интернет, или на сетевом (LAN) компьютере пользователя, имеющем выход в сеть Интернет, **Программу** согласно данной инструкции по установке.
3. **Принять участие** в учебной торговой сессии по товарной секции Биржи. Уточнить время проведения учебной сессии можно на странице сайта [butb.by-Обучение-Обучающие семинары](#).

## **Требования к оборудованию и системному программному обеспечению**

Для организации автоматизированного рабочего места трейдера (*далее – АРМ*) необходимо:

<b>Рекомендуемые параметры</b>	<b>Минимальные параметры</b>
<p>Операционная система Windows 8.1 и выше.</p> <p>Разрешение экрана 1920x1080 (FHD).</p> <p>Оборудование для выхода в Интернет, обеспечивающее на каждое рабочее место канал связи с пропускной способностью не менее 2,5 Мбит/сек в обоих направлениях. Время прохождения пакета данных до сервера ЭТП и обратно (ping) – не более 1 секунды (1000 ms).</p> <p>Для работы с веб-приложениями использовать последние публичные версии, предоставляемые следующими производителями:</p> <p>Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer или Edge, Opera.</p> <p>В браузере обязательно должна быть включена обработка JavaScript.</p> <p>Для просмотра документов должно быть установлено программное обеспечение, поддерживающее работу с форматом PDF и форматами документов Microsoft Office версии 2007.</p>	<p>Операционная система Windows 7.</p> <p>Разрешение экрана 1680x1050.</p> <p>Оборудование для выхода в Интернет, обеспечивающее на каждое рабочее место канал связи с пропускной способностью не менее 1 Мбит/сек в обоих направлениях. Время прохождения пакета данных до сервера ЭТП и обратно (ping) – не более 1 секунды (1000 ms),</p> <p>Для работы с веб-приложениями использовать браузеры, предоставляемые следующими производителями:</p> <p>Google Chrome 56 версии, Mozilla Firefox 51 версии, Microsoft Internet Explorer версии 11 или Edge, Opera 43 версии.</p> <p>В браузере обязательно должна быть включена обработка JavaScript.</p> <p>Для просмотра документов должно быть установлено программное обеспечение, поддерживающее работу с форматом PDF и форматами документов Microsoft Office версии 2003.</p>

## Установка Программы

Для установки (инсталляции) выбранной Программы на АРМ трейдера запустите файл «имя файла инсталляционного пакета Программы.exe» (например, запустите MetalTrader\_Setup.exe для установки программы MetalTrader). Для продолжения инсталляции в появившемся окне (и всех последующих окнах) нажмите кнопку «Далее». Предоставлена возможность задать диск и директорию для установки Программы.

Для отмены инсталляции нажмите кнопку «Отмена».

Для успешного завершения инсталляции Программы нажмите кнопку «Завершить». Если ярлык не появился на рабочем столе вашего компьютера, поместите его на рабочий стол средствами Windows из папки на диске в директории, заданной по умолчанию (C:\Program Files\BUTB\Exchange\имя Программы) или из папки на диске в директории, заданной вами при установке.

Для работы с установленной Программой необходимо запустить файл «имя Программы.exe» или ярлык, на него ссылающийся. Исполняемый файл находится на диске в директории, заданной при установке. Ярлык находится в меню Windows (Пуск\Все\_программы\BUTB...) и на рабочем столе Windows.

Для решения возникших проблем по инсталляции и запуску Программы воспользуйтесь телефонами, указанными на сайте в разделе [butb.by-Контакты-подраздел Отдел биржевых технологий](#)

---

### Примечания:

1. Для успешной работы Программы через прокси-сервер его порты 443 и 80 должны быть открыты.
2. Во время работы торговой Программы в течение сессии связь трейдера с маклером осуществляется посредством вкладки «Сообщения» интерфейса торговой Программы.